



Ziggy-pitsivillasukat

Näitä pitsivillasukkia koristaa graafinen siksak-kuvio. Toistuva kuvio on melko helppo pitsineulekuvio ja sopii siksi vaikka ensimmäiseksi pitsineuletyöksi. Mukavan pitkät sukat lämmittävät myös sääriä ja ohjeessa on oma versio kapeammalle ja leveämmälle pohkeelle!

TASO: Keskitaso

TEKNIikka: Neulominen

KOKO: 39, kapea pohje // leveä pohje

LANKA: Kivijalka

OHJEESSA KÄYTETYT VÄRIT: 46 koralli

LANKAMENEKKI: n. 130 g leveämmässä mallissa

VÄLINEET: Sukkapuikot nr 3 ja 3,5 tai käsialan mukaan.

TIHEYS: 26 s x 30 krs = 10 cm x 10 cm

SUUNNITTELIJA: Jenna Anttila

TYÖHÖN SOVELTUVAT LANGAT: Kivijalka, Pyyrikki, Koski, Kahvihetki



OHJEESSA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET

S: silmukka

O: oikein

N: nurin

krs: kerros

SSK-kavennus: Nosta 2 s oikealle puikolle neulomatta viemällä puikko vasemmalta oikealle (eli kuin olisit neulomassa niitä). Siirrä silmukat suoraan takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen.

2 o yht.: Neulo kaksi silmukkaa oikein yhteen

-: toista tähtien välinen osa ohjeesta

OP: Oikea puoli

NP: Nurja puoli

Huom! Kaupunkilangan ohjeita ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Saat vapaasti tehdä töitä Kaupunkilangan ohjeilla omaan, perheen ja ystävien käyttöön tai esimerkiksi lahjaksi, mutta ohjeiden hyödyntäminen myytäväksi tehtyihin töihin ei ole sallittua ilman erityistä lupaa.

1. Varsi

Luo pienemmille puikoille 56 s // 60 s. Neulo 2o 2n resoria 15 krs.

Neulo 1 krs o ja lisää 4 s // 8 s tasaisin välein. Tämän jälkeen puikoilla pitäisi olla 60 s // 68 s.

Aloita kuvio neulekaavio A:n mukaisesti. Huomaa, että kapealle ja leveälle varrelle on omat neulekaavionsa.

Kaavion jälkeen jokaisella puikolla pitäisi olla 12 s.

2. Vahvistettu kantapää

Neulekaavio B

KANTALAPPU

Neulo kaikki 1. puikon s:t o 4.lle puikolle. Käännä työ.

Nosta ensimmäinen s neulomatta lanka työn edessä. Neulo 2 s o, neulo n kunnes jäljellä on 3 s. Neulo ne o. Käännä työ.

Nosta ensimmäinen s neulomatta lanka työn edessä. Neulo 2 s o, * 1o, nosta neulomatta* Toista*_ * kunnes jäljellä on 3 s. Neulo ne o. Käännä työ.

Toista näitä kahta krs, kunnes kantapään korkeus on 24. krs ja olet neulonut viimeisimmäksi nurjan puolen. Käännä työ.

KANTAPÄÄN KAVENNUKSET

OP: Neulo o kunnes puikolla on jäljellä 8 s. Tee ssk kavennus. Käännä työ.

NP: Nosta ensimmäinen s neulomatta ja neulo n, kunnes puikolla on jäljellä 8 s. Neulo 2 s n yhteen. Käännä työ.

OP: Nosta ensimmäinen s neulomatta lanka työn edessä. *Neulo 1 o, nosta 1 s neulomatta*. Toista *_ * kunnes 7 s jäljellä, tee ssk. Käännä työ.

NP: Nosta ensimmäinen s neulomatta ja neulo n, kunnes puikoilla 7 s. Neulo 2 s n yhteen. Käännä työ.

Jatka näitä kavennuksia niin, että joka krs kaventuu 1 s pois sivusilmukoista.

Kun kaikki sivusilmukat on kavennettu, jäljellä on 10 s. Jaa ne puikoille 5-5.

3. Jalkaterä

Neulekaavio C.

Kiilakavennukset: Poimi kantapään reunoilta 14 s. 1. ja 4. puikolla on 19 s ja 2. ja 3. puikolla 12. Neulo poimitut s kiertäen oikein.

Tee kiilakavennukset jokatoinen krs aloittaen ensimmäisellä krs:lla kantapään jälkeen; Neulo 1. puikon lopussa 2 o yhteen ja 4. puikon alussa ssk. Kiilakavennukset ovat valmiit, kun jokaisella puikolla on 12 s.

Jatka kiilakavennusten jälkeen 1. ja 4. puikolla oikeaa ja 2. ja 3. puikolla neulekaavio C:n mukaisesti.

4. Kärkikavennukset

Aloita tekemään leveä nauhakavennus krs:lla 49.

Neulo 1. puikolla o kunnes 3 s jäljellä, neulo 2 o yht, 1 o.

Neulo 2. ja 3. puikolla neulekaavio C:n mukaisesti.


Neulo 4. puikolla 1o, ssk, loput s o.

Toista näitä joka toinen krs, kunnes puikoilla on 7 s. Tämän jälkeen kavenna joka krs. Kun jokaisella puikolla on jäljellä 2 s, katkaise lanka ja vie se silmukoiden läpi ja kiristä.

5. Viimeistelyt


Päättele langat ja höyrytä sukat kevyesti.

NEULEKAAVIO A, ZIGGY-PITSIVILLASUKAT, LEVEÄ VARS



- Oikein
- Nurin
- SSK-kavennus: Nosta 2 s oikealle puikolle neulomatta viemällä puikko vasemmalta oikealle (eli kuin olisit neulomassa niitä). Siirrä silmukat suoraan takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen.
- 2 s oikein yhteen
- Langan kierto: luo uusi silmukka kiertämällä lanka puikolle
- Kiertäen oikein: neulo silmukan takareunasta
- Ei silmukkaa
- Puikkojako

NEULEKAAVIO A, ZIGGY-PITSIVILLASUKAT, KAPEA VARS



Oikein

Nurin

SSK-kavennus: Nosta 2 s oikealle puikolle neulomatta viemällä puikko vasemmalta oikealle (eli kuin olisit neulomassa niitä). Siirrä silmukat suoraan takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen.

2 s oikein yhteen

Langan kierto: luo uusi silmukka kiertämällä lanka puikolle


Kiertäen oikein: neulo silmukan takareunasta

Ei silmukkaa


Puikkojako

NEULEKAAVIO B, KANTAPÄÄ

- OP: Oikein
NP: Nurin
- OP: Nurin
NP: Oikein
- OP: SSK-kavennus: Nosta 2 s oikealle puikolle neulomatta viemällä puikko vasemmalta oikealle (eli kuin olisit neulomassa niitä). Siirrä silmukat suoraan takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen.
NP: 2 nurin yhteen
- OP: Nosta silmukka oikealle puikolle lanka työn takana
NP: Nosta silmukka oikealle puikolle lanka työn edessä
- Ei silmukkaa
- Käännä työ



NEULEKAAVIO C, ZIGGY-PITSIVILLASUKAT, JALKATERÄ



□ Oikein

● Nurin

▢ SSK-kavennus: Nosta 2 s oikealle puikolle neulomatta viemällä puikko vasemmalta oikealle (eli kuin olisit neulomassa niitä). Siirrä silmukat suoraan takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen.

▤ 2 s oikein yhteen

○ Langan kierto: luo uusi silmukka kiertämällä lanka puikolle

⊗ Kiertäen oikein: neulo silmukan takareunasta

■ Ei silmukkaa

□ Puikkojako